


Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 1


ホーム画面またはアプリケーションメニューの画面の
【Thunderbird】をタップします。




Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 2

受信トレイが表示されますので【≡】をタップします。
【設定】をタップします。




Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順




Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 3

「アカウント」で、設定したいアカウントをタップします。
「アカウント設定」で、【メール受信】をタップします。
「Fetching mail」で、【受信メールサーバー設定】をタップします。



Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順



Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順



Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 4

「認証方式」をタップし、「通常のパスワード認証」を選択します。
【次へ】をタップし、受信サーバー設定が完了します。

受信サーバー設定

サーバー
pop.awacco.ne.jp

セキュリティ
なし

ポート番号
110

認証方式
通常のパスワード認証

ユーザー名
*****@awacco.ne.jp

パスワード

クライアント証明書
なし

戻る 次へ

■POP（受信）サーバー設定

セキュリティ

なし

ポート番号

110

認証方式

通常のパスワード認証

認証方式が「暗号化されたパスワード認証」になっている方は、変更が必要です。
「通常のパスワード認証」へ変更をお願いいたします。




Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 5


「Fetching mail」の画面へ戻ってきますので、【←】をタップします。
「アカウント設定」で、【メール送信】をタップします。
「メール送信」で、【送信メールサーバー設定】をタップします。



Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順



Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順



Thunderbird(Android) POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 6

「認証方式」をタップし、「通常のパスワード認証」を選択します。
【次へ】をタップし、送信サーバー設定が完了します。

送信サーバー設定

サーバー*
smtp.awacco.ne.jp

セキュリティ
なし

ポート番号*
587

認証方式
通常のパスワード認証

ユーザー名*
■■■■@awacco.ne.jp

パスワード*
.....

クライアント証明書
なし

戻る

次へ

■SMTP（送信）サーバー設定

セキュリティ

なし

ポート番号

587

認証方式

通常のパスワード認証

認証方式が「暗号化されたパスワード認証」になっている方は、変更が必要です。
「通常のパスワード認証」へ変更をお願いいたします。