


Becky! POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順


STEP 1

デスクトップよりアイコンをダブルクリックし、Becky!を起動します。




STEP 2

Becky!を起動した後、【ツール(T)】をクリックし、【メールボックスの設定(M)】をクリックします。



STEP 3

メールボックスの設定画面から【基本設定】をクリックします。
各項目を確認します。



■基本設定
認証方式(H)
標準

認証方式が「APOP」になっている方は、変更が必要です。
「標準」へ変更をお願いします。

Becky! POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 4

メールボックスの設定画面から【詳細】をクリックします。
各項目を確認します。
各項目確認・設定内容変更後、
【OK】をクリックし、メールボックスの設定は完了です。

メールボックス名(X): [選択] [巡回対象(L)]

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP3: 110 (標準: 110)

IMAP3: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(Q): デフォルト

送信用(D): デフォルト

☐ 証明書を検証しない(S)

☒ クライアント証明書を使用(E) ...

IMAP関連

IMAPフォルダ: ☐ 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

☒ ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のフォルダ名: Trash

☐ 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

☐ 送信済みを送信済みサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

☐ 「タスク」をサーバー上に置く(X) ☐ 拡張ネームスペースを表示(H) ☐ ↑ 自動取得(Z)

プロファイル(B): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... **OK** キャンセル ヘルプ

■詳細

サーバーのポート番号 SMTP:

587

サーバーのポート番号 POP3:

110

SMTP認証

CRAM-MD5: チェックなし

LOGIN・PLAIN: チェックあり

「CRAM-MD5」にチェックがついている方は、**変更が必要です。**
チェックを外してください。